

GUÍA RÁPIDA PARA INSTACIÓN DE CÁMARAS LUNA-QHY CON **WINDOWS** Y PHD O MAXIM DL 5

- 1) **No conecte la cámara.**
- 2) Desinstale los drivers antiguos del modelo de cámara que va a instalar (si los tuviera)
- 3) Instale los [drivers para windows](#) adecuados a la cámara que va a instalar
- 4) Instale los [drivers ASCOM](#) adecuados a la cámara que va a instalar
- 5) AHORA, conecte la cámara al USB
- 6) Abra el programa PHD o MAXIM:
 - 6-1) seleccione los drivers ASCOM,
 - 6-2) en el desplegable de drivers ASCOM seleccione la cámara en cuestión